

## Lista Punctelor de Interconectare si a Punctelor de Acces la rețeaua Vodafone

### 1. Lista punctelor de interconectare la rețeaua Vodafone

Tip	Site	Adresa	Zona acoperita	E1/G703	STM1/G703 electric	STM1/G703 optic
Direct in terta parte	NXData1	Bucuresti, Dimitrie Pompei 8, Feper et.3 - NXDATA	Romania	Liberi <del>20</del> <u>14</u> E1	0	<del>1-2</del> STM1 liber
Direct in terta parte	NXData2	Bucuresti, B-dul Dimitrie Pompei, nr.6-A, parter - NXDATA	Romania	Liberi <del>55</del> <u>46</u> E1	<del>5-STM1</del> liber <u>0</u>	<del>2-4</del> STM1 liber
Direct	Locatia clientului	In limita a 50 Km fata POA	50km fata de POA	In functie de cererea Op	Nu	nu
Directa in spatiul Vodafone	Pipera	Voluntari, Sos Pipera - Tunari,2-II/ Petricani	Romania	In functie de cererea operatorului si solutia tehnica agreata		
Directa in spatiul Vodafone	Cluj	Cluj, str. Republicii nr.107	Romania	In functie de cererea operatorului si solutia tehnica agreata		

### 2. POA pentru terminarea traficului national si international utilizand sistemul de semnalizare SS7 configurat in plan national

Lista punctelor de acces la rețeaua de voce Vodafone folosind SS7 national:

Adresa	Denumire centrala	SPC
Voluntari, Sos Pipera - Tunari,2-II/ Petricani	BUC/MS1	10319
Craiova, str. Toporasi, nr.141-143	CV/MS2	10744
Cluj, str. Republicii, nr.107	CJ/MS3	10744
Brasov, Calea Feldioarei, nr.101	BV/MS4	10470

Lista punctelor de semnalizare SS7 prezente in rețeaua Vodafone pentru terminarea traficului national si international:

Adresa	SA-STP	SPC	Protocol
Bucuresti, str. Valea Cascadelor, nr.12, sector 6	STP1	10411	ITU SS N° 7 White Book (03/93)
Brasov, Calea Feldioarei nr.101	STP2	10412	ITU SS N° 7 White Book (03/93)

**OPERATOR**

**VODAFONE ROMANIA S.A.**

**Nicolae Panait**

Manager Senior Voice Core Engineering & Delivery

Data:

Data: